

Muzički dinar

Uključivanje muzičkog dinara na račun


- Procentualni Muzički Dinar

Procentualni Muzički Dinar

Aktivacija Muzičkog dinara


Da bi se aktivirala usluga muzičkog dinara potrebno je u administrativnom delu na taster **Kontrolni** parametar br **2 Muzicki dinar** uneti vrednost **1**

Takodje je potrebno podesiti parametar **31. ID_Muzicki_Dinar** gde treba uneti ID artikla koji ce zauzeti mesto Muzickog dinara tokom knjizenja, ili se moze uneti novi artikal Muzicki dinar i ID od tog artikla uneti u ovaj parametar



Fiksni Procenat Muzičkog Dinara

Nakon aktivacije je moguće podešavati par vrsta muzičkog dinara. Ukoliko je muzički dinar stalan i određenog nepromenljivog procenta, iznos procenta je potrebno upisati u parametar **30. M Dinar** na primer za procenat **7%** porebno je uneti vrednost **7**



Nakon unosa procenta, potrebno je zatvoriti jednom program i pokrenuti ponovo da bi se podešavanja učitala. u prodaji se sada prikazuje procenat na vrhu, a muzički dinar se automatski obračunava i iznačen je crvenom bojom

Ansoft Soljica ver 2.25 0802

Gosti - Stolovi Porudžbina Presek stanja Dnevni izveštaj 2 PRVA SMENA 7% muzički dinar 98 IZLAZ

Pasta I Pasta II Dodaci Piće AKCIJA * * PROTEINSKI * 1

Carbonara Bologneze Pollo e funghi Pollo e arachidi

Losos pasta Napolitana Pesto e prosciutto Pesto pasta

Fungi e pancetta Quattro formagio Maccheroni dolci Pistachio pasta

ŠOLJICA ŠOLJICA

Posna slatka pasta PASTA SA KOBASICOM

GOST: 1

Artikal	Kol	Cena	Iznos
☐ Bologneze	1	580	580
☐ Napolitana	2	450	900
☐ Muzički dinar ...	1	10...	103.6


1583.6

Snimi

BROJ KASE: 1

Promenjivi Procenat Muzičkog Dinara

Ako je potrebno u toku rada promeniti ili isključiti muzički dinar potrebno je aktivirati kontrolni parametar **32 Pokazi Muzicki** unosem vrednosti **1**



Sada se u konobaeskom delu poavila ikonica note sa vrednosti procenta muzickog dinara pored.

Ansoft Soljica ver 2.25 0802

Gosti - Stolovi Porudžbina Presek stanja Dnevni izveštaj 2 PRVA SMENA 7% muzički dinar IZLAZ

G1	G2	G3	G4	Otvorene porudžbine:			
				Datum	Vreme	Broj	Iznos
1	2	3	4				
5	6	7	8				
9	10	11	12				
13	14	15	16				
17	18	19	20				
21	22	23	24				

0


Storno

Sledeći fiskalni: 11743

Poništi Zbirna Kuhinja Faktura Fiskalna kasa 0

BROJ KASE: 1

Ako se menja procenat, kliknite na ikonicu note i unesite vrednost procenta muzičkog dinara, primet : **15**



nakon unosa, procenat će se izmeniti i obračunavaće odmah po novom unesenom procentu

[illegible]

Ako Hoćete da isključite privremeno muzički dinar, unesita vrednost procenta na **0**

100

1

0

BROJ KASE: 1