Muzički dinar

Uklju?ivanje muzi?kog dinara na ra?un

- Procentualni Muzi?ki Dinar

Procentualni Muzički Dinar

Aktivacija Muzičkog dinara

Da bi se aktivirala usluga muzi?kog dinara potrebno je u administrativnom delu na taster **Kontrolni** parametar br **2 Muzicki dinar** uneti vrednost **1**

Takodje je potrebno podesiti parametar **31. ID_Muzicki_Dinar** gde treba uneti ID artikla koji ce zauzeti mesto Muzickog dinara tokom knjizenja, ili se moze uneti novi artikal Muzicki dinar i ID od tog artikla uneti u ovaj parametar

image.png

Fiksni Procenat Muzičkog Dinara

Nakon aktivacije je mogu?e podešavati par vrsta muzi?kog dinara. Ukoliko je muzi?ki dinar stalan i odre?enog nepromenljivog procenta, iznos procenta je potrebno upisati u parametar **30. M Dinar** na primer za procenat **7%** porebno je uneti vrednost **7**

image.pngNakon unosa procenta, potrebno je zatvoriti jednom program i pokrenuti ponovo da bi se podešavanja u?itala. u prodaji se sada prikazuje procenat na vrhu, a muzi?ki dinar se automatski obra?unava i izna?en je crvenom bojom

image.png

Promenjivi Procenat Muzičkog Dinara

Ako je potrebno u toku rada promeniti ili isklju?iti muzi?ki dinar potrebno je aktivirati kontrolni parametar **32 Pokazi Muzicki** unosem vrednosti **1**

image.png Sada se u konobaeskom delu poavila ikonica note sa vrednosti procenta muzi?kog dinara pored.

image.png

Ako se menja procenat, kliknite na ikonicu note i unensite vrednost procenta muzi?kog dinara, primet : **15**

image.png nakon unosa, procenat ?e se izmeniti i obra?unava?e odmah po novom unesenom procentu

image.png

Ako Ho?ete da isklju?ite privremeno muzi?ki dinar, unesita vrednost procenta na **0**

image.png