

Operateri - Unos, podešavanja i parametri


Ovo pogavlje pokriva unos i ažuriranje operatera - korisnika softverskog paketa Backoffice.
Pokriveni su :

- Unos operatera
- Podešavanje osnovih parametara
- Podešavanje naprednih parametara
- Osnovna podešavanja operatera


Osnovna podešavanja operatera

Prikaz liste operatera

Pokrenite aplikaciju, kada se otvori program za logovanje pritisnite tastere **Ctrl + O**



Otvoriće se prozor u gornjem levom delu programa gde je potrebno uneti lozinku **16761676**



Unesite lozinku i otvoriće se lista operatera kao na slici ispod.

Odaberite operatera kom trebada se izmene podaci i kliknite Ažuriraj

Ansoft BackOffice Administracija

Unesite administratorsku lozinku: #####

Korisničko ime	ID
ansoft	1
a	2
servis	4

Novi korisnik **Ažuriraj** Obriši Ažuriraj Izlaz

Korisničko ime: ansoft 1

Osnovni parametri Parametri pristupa Ostali parametri Svi parametri pristupa

ID operatera: 1

Korisničko ime: ansoft

Lozinka: 123

Ime: Ansar

Prezime: Drečković

Pristup firmi: 0

☒ Zabrana minus prodaje
☐ Zabrana brisanja (P39)

Ograničenje Update baze firme

Zadržite pokazivač miša iznad parametra za objašenje istog

Na orvim ekranu se nalaze osnovni podaci o korisniku. Ovde možete podesiti:

- Korisničko ime
- Lozinku
- Ime
- Prezime
- Pristup Firmi (**Ograničenje na pristup samo jednoj firmi**)
- Zabrana minus prodaje (**Operater ne može dodati artikal na izlazni dokument ako je u minusu**)
- Zabrana brisanja (**Operater ne može brisati dokumenta**)

Novi korisnik

Ažuriraj

Obrisi

Ažuriraj

Izlaz

Korisničko ime:

Osnovni parametri

Parametri pristupa

Ostali parametri

Svi parametri pristupa

ID operatera

Korisničko ime:

Lozinka:

Ime:

Prezime:

Pristup firmi

☒ Zabrana minus prodaje

☐ Zabrana brisanja (P39)

Napravite izmene, kliknite taster **Ažuriraj**, zatvorite prozor na taster **Izlaz** i ulogujte se u Backoffice sa novim ovlašćenjima i podešavanjima.